ClickBar

Установка и первый запуск

Версия 1.9.0 Alpha • macOS 14 и новее • Intel и Apple Silicon

Эта инструкция поможет установить ClickBar, открыть панель из строки меню, настроить клавишу вызова и начать пользоваться утилитой.

Начните с установки в «Программы»

В комплекте один универсальный DMG для двух типов Mac. Отдельную версию для Intel или процессоров Apple выбирать не нужно.

Четыре шага до первого запуска

1. **Откройте DMG и перетащите ClickBar в «Программы».**
2. **Запустите ClickBar из «Программ».**

   Если macOS заблокировала первый запуск, перейдите к странице 3.

3. **Найдите значок с двумя карточками в верхней строке Mac.**

   ClickBar работает из строки меню; отдельного значка в Dock у него нет.

4. **Настройте правый Option или выберите свою клавишу.**


   Для одиночного Option разрешите «Мониторинг ввода». Пошаговая настройка - на странице 4.

Оглавление

2 Установка приложения
3 Если macOS блокирует запуск
4 Разрешения и правый Option
5 Своя клавиша вызова
6 Первые настройки
7 Решение неполадок
8 Обновление и поддержка

Установка приложения

Сначала скопируйте программу на Mac. Затем запускайте именно установленную копию.



1. **Распакуйте комплект покупателя.**

   Если вы получили ZIP, откройте его двойным щелчком в Finder. Внутри находятся DMG, эта PDF-инструкция и «Быстрый старт.txt».

2. **Откройте ClickBar-1.9.0-Alpha.dmg.**

   Появится окно диска ClickBar с приложением и ярлыком папки Applications. В macOS эта папка называется «Программы».

3. **Перетащите ClickBar на ярлык Applications.**

   Дождитесь окончания копирования. Если система запрашивает подтверждение, подтвердите копирование на своём Mac.

4. **Откройте Finder → «Программы» → ClickBar.**

   Запускайте эту копию, а не приложение внутри DMG. Если появилось предупреждение о разработчике, выполните действия на следующей странице.

5. **Нажмите значок ClickBar в верхней строке меню.**

   Откроется компактная панель. При первом запуске она также может открыться автоматически.

6. **Извлеките диск ClickBar в Finder.**

   После установки образ больше не нужен для запуска. Если вы уже пользовались ClickBar, порядок обновления описан на странице 8.

Если вы не видите привычного окна

Это ожидаемо: ClickBar - утилита строки меню. Ищите небольшой знак с двумя перекрывающимися карточками рядом с часами и другими значками Mac.

Если macOS блокирует запуск

Эта сборка распространяется напрямую и не имеет нотарификации Apple. При первом запуске macOS может запросить отдельное разрешение.

Если система лишь сообщает о загрузке приложения из интернета, подтвердите открытие. Если она не может проверить разработчика или подлинность приложения, используйте порядок ниже. Делайте это только для файла ClickBar из вашего комплекта.

1. **Сначала попробуйте открыть установленный ClickBar.**
   Используйте Finder → «Программы» → ClickBar. Закройте появившееся сообщение о блокировке.
2. **Откройте «Системные настройки».**
   Перейдите в «Конфиденциальность и безопасность» и прокрутите страницу вниз до раздела безопасности.
3. **Найдите сообщение именно о ClickBar.**
   Нажмите кнопку разрешения запуска рядом с ним. В разных версиях macOS она может называться «Все равно открыть» или «Открыть в любом случае».
4. **Подтвердите действие на своём Mac.**
   macOS может попросить Touch ID или пароль учётной записи. При повторном запросе нажмите «Открыть».
5. **Дождитесь значка ClickBar в строке меню.**
   Разрешение сохраняется для этого приложения. Для обычного последующего запуска повторять процедуру не нужно.

Разрешайте запуск только конкретного приложения

Для установки ClickBar не нужно отключать защиту Mac целиком или выполнять команды в Терминале.

Предупреждение о повреждении или вредоносном ПО

Если сообщение говорит, что приложение повреждено или повредит компьютеру, остановите установку и напишите в поддержку. Это другой случай, его не следует обходить по шагам выше.

Официальная инструкция Apple о первом запуске приложений

Разрешения и правый Option

По умолчанию панель вызывается коротким нажатием правого Option. На клавиатуре он также может быть обозначен Alt или знаком ⌥.

Включите вызов правым Option

1. **В ClickBar нажмите шестерёнку → «Основные».**

   Включите «Вызов назначенной клавишей». Если нужно, нажмите «Вернуть правый ⌥».

2. **Нажмите «Разрешить в macOS».**

   В системе откройте «Конфиденциальность и безопасность» → «Мониторинг ввода».

3. **Включите ClickBar в списке.**

   Если его нет, нажмите +, выберите «Программы» → ClickBar.app и добавьте. Подтвердите системный запрос, если он появится.

4. **Перезапустите ClickBar.**

   Используйте кнопку «Перезапустить», если её предложит macOS. Иначе завершите ClickBar через его настройки и откройте заново из «Программ».

5. **Проверьте клавишу вне панели.**

   Щёлкните по рабочему столу или обычному окну Finder. Коротко нажмите и отпустите правый Option. Повторное нажатие закрывает панель.

Какие ещё запросы возможны

Доступ к буферу. Если macOS отдельно спрашивает разрешение на чтение буфера, разрешите его, чтобы сохранялась история текста. При отказе проверьте доступ ClickBar к буферу в настройках конфиденциальности системы; название раздела зависит от версии macOS.

Файлы и папки. Разрешайте доступ к той папке, из которой хотите показывать скриншоты или файлы полки. При отказе откройте «Конфиденциальность и безопасность» → «Файлы и папки» и проверьте разрешения ClickBar.

> **Для этих функций не нужен расширенный доступ**
>
> Чтение готовых скриншотов из папки не требует «Записи экрана». Для описанных функций также не нужен «Полный доступ к диску» или управление компьютером через «Универсальный доступ».

Справка Apple о настройках конфиденциальности

Своя клавиша вызова


Можно назначить доступную обычную клавишу, одиночный модификатор или сочетание. Изменение сохраняется в настройках ClickBar.

1. **Откройте «Настройки» → «Основные».**
2. **Нажмите «Назначить…» и запишите нажатие.**

   Для сочетания удерживайте Command, Control, Option или Shift и нажмите основную клавишу. Одиночный модификатор коротко нажмите и отпустите.
3. **Проверьте «Новое назначение» и нажмите «Сохранить клавишу».**

   До сохранения действует прежняя клавиша. «Отмена» оставляет её без изменений.
4. **Закройте панель и проверьте вызов в другом приложении.**

> **Стрелка или буква будет занята ClickBar**
>
> Обычная клавиша без модификаторов вызывает панель вместо своего привычного действия. Например, стрелка вниз перестанет прокручивать страницы. Для повседневной работы удобнее правый Option или сочетание.



Фрагмент интерфейса: запись стрелки и предупреждение перед сохранением.

Вернуться к исходному варианту: нажмите «Вернуть правый ⌥». Резервный вызов - **Control + Shift + P**, если сочетание не занято другой программой.

Touch ID, питание и отдельные системные кнопки назначить нельзя. У Caps Lock вызов происходит при переключении, а обычное действие клавиши сохраняется. Для F1-F12 может потребоваться Fn.

Справка Apple о функциональных клавишах

Первые настройки

Начните с нескольких привычных действий. Полная инструкция по модулям находится в ClickBar → «Настройки» → «Инструкция».


Проверьте буфер. Скопируйте новый текст через Command + C, затем откройте «Буфер». Нажмите запись, чтобы скопировать её, и вставьте через Command + V в нужное место. История записывается, пока ClickBar запущен. Звук включается и выключается в основных настройках.

Добавьте шаблон. Во вкладке «Шаблоны» нажмите +, заполните название и текст. Шаблон копируется нажатием. Меняйте порядок строк перетаскиванием за ручку слева.

Настройте быстрый запуск. Нажмите + возле нижней строки и добавьте приложение, папку или ссылку для Safari. Для изменения используйте «Настроить» или вкладку настроек «Ярлыки».

Выберите папки файлов. В основных настройках укажите папку скриншотов и папку для «Полки». Файлы кладите туда через Finder. Из ClickBar перетаскивайте их в чат или другое приложение, принимающее файлы. Оригиналы остаются на месте.

Радио и свои папки



В нижнем блоке «Радио» выберите станцию и нажмите кнопку воспроизведения. Для эфира нужен интернет.

«Станции и папки…» открывает управление. Создайте папку и нажмите «Изменить» у станции, чтобы выбрать её.

Новая станция добавляется по названию, прямой HTTPS-ссылке на аудиопоток и выбранной папке. Обычная ссылка на сайт не подойдёт.

Фрагмент формы станции. Удаление папки сохраняет её станции в разделе «Без папки».

Автозапуск и внешний вид

В «Основных» включите «Запускать при входе в macOS». При запросе системы разрешите объект входа. Тема переключается значком солнца или луны; размер панели меняется перетаскиванием нижних углов.

Решение неполадок

Сначала проверьте, запущен ли ClickBar и открывается ли панель нажатием на значок в строке меню.

Клавиша молчит. Проверьте переключатель и сохранённое назначение в основных настройках. Одиночный Option нужно нажать и отпустить быстро, без другой клавиши. Долгое удержание не вызывает панель.

Назначение занято. Проверьте сочетания macOS и других утилит. Например, одиночный Option может использовать Punto Switcher. Выберите другую клавишу в одной из программ. Для проверки выйдите из поля пароля и удалённого рабочего стола.

Два значка ClickBar. Завершите обе копии через настройки и запустите одну из «Программ». Не открывайте одновременно приложение из DMG и установленную копию.

История пуста. Включите «Записывать историю», разрешите доступ к буферу, если его запросила macOS, и скопируйте новый обычный текст. ClickBar не восстанавливает копии, сделанные до его запуска.

Нет скриншотов или файлов. Проверьте выбранную папку, наличие файлов в Finder и разрешение «Файлы и папки». Откройте вкладку заново. Для скриншотов выбирайте папку, в которую macOS действительно их сохраняет.

Радио не играет. Проверьте интернет и попробуйте другую станцию. Если другие играют, проблема может быть в конкретном эфире или ссылке. Для своей станции нужна прямая HTTPS-ссылка на поток, а не веб-страница плеера.

После обновления Option не работает хотя доступ включён

1. **Завершите ClickBar через его настройки.**
2. **Откройте «Мониторинг ввода» в настройках macOS.**
   Путь: «Системные настройки» → «Конфиденциальность и безопасность».
3. **Выберите только старую запись ClickBar и нажмите −.**
4. **Нажмите + и выберите текущий ClickBar.app из «Программ».**
5. **Включите доступ и подтвердите запросы macOS.**
6. **Перезапустите ClickBar и снова проверьте короткое нажатие.**

Иногда простого выключения и включения прежней записи недостаточно. Пересоздание записи не удаляет шаблоны, историю и ярлыки.

Обновление и поддержка

Новые версии устанавливаются вручную. По техническим вопросам можно написать на почту поддержки.

Как установить полученное обновление

1. **Завершите ClickBar через его основные настройки.**
2. **Откройте новый DMG и перетащите ClickBar в «Программы».**

   Подтвердите замену прежнего приложения. Сохраняйте одну установленную копию в той же папке.

3. **Откройте обновлённый ClickBar.**

   Проверьте номер версии в «Настройки» → «О программе». При запросе macOS подтвердите запуск, как на странице 3.

4. **Проверьте назначенную клавишу.**

   Если одиночный Option перестал работать, пересоздайте запись доступа по странице 7. Замена приложения не требует удаления его папки с данными.

Написать в поддержку

shipilov.digital@yandex.ru

Что написать в письме

Версия ClickBar; версия macOS; модель Mac или тип процессора; выбранная клавиша; последовательность действий; что ожидали и что произошло. При необходимости приложите снимок ошибки, скрыв личные сведения.

История текста и настройки хранятся локально на Mac. В поддержку не нужно отправлять историю буфера, пароли, ключи или файл Library.json. Радио использует интернет; значки сайтов также могут загружаться из сети.

О текущем выпуске

В комплекте ClickBar 1.9.0 (сборка 21), статус Alpha. Требуется macOS 14 или новее. Универсальная сборка для Intel и Apple Silicon.